



1-60  
brak 2

# AKADEMIA SZTABU GENERALNEGO WP

WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH  
KATEDRA SZTUKI OPERACYJNEJ

**JAWNE**



—  
—  
—  
Egz. Nr.....**1**

## PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE FRONTOWEJ (ARMIJNEJ) OPERACJI ZACZEPNEJ O KOALICYJNYM SKŁADZIE

Material szkoleniowy w języku rosyjskim  
przeznaczony dla oficerów grupy zapasowego  
sztabu armii, III kursów i PSOS

**41582**

BIBLIOTEKA NAUKOWA ASG WP  
Archiwum Sztabu Szeregow Specjalnych  
Nr ewid. \_\_\_\_\_

WARSZAWA

LISTOPAD

1979

216




brak 2

# AKADEMIA SZTABU GENERALNEGO WP

WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH  
KATEDRA SZTUKI OPERACYJNEJ

## JAWNE



Egz. Nr.....<sup>1</sup>

### PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE FRONTOWEJ (ARMIJNEJ) OPERACJI ZACZEPNEJ O KOALICYJNYM SKŁADZIE

Material szkoleniowy w języku rosyjskim  
przeznaczony dla oficerów grupy zapasowego  
sztabu armii, III kursów i PSOS

41582

BIBLIOTEKA NAUKOWA ASG WP  
Archiwum Instytutu Sztabów Specjalnych


Nr ewid. \_\_\_\_\_

WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH

KATEDRA SZUKI OPERACYJNEJ

PODSTAWA  
Ustawa z dnia 22 stycznia 1969 roku  
art. 86 ust. 2  
(Dz.U. HP Nr. 11 poz. 95)  
Kopie

JAWNE



PRZEKLASYFIKOWANO  
Protokół Nr 12657

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE FRONTOWEJ /ARMIJNEJ/ OPERACJI  
ZACZEPNEJ O KOALICYJNYM SKŁADZIE.

Materiał szkoleniowy w języku rosyjskim przeznaczony dla oficerów  
grupy zapasowego sztabu armii, III kursów i PSOS.

BIBLIOTEKA NAUKOWA ASP WP  
Archiwum Instytutu Szuk Operacyjnych

Nr ewid.

041582

三

04371

2

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ .....	4
I. ОСНОВЫ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ФРОНТА (АРМИИ) КОАЛИЦИОННОГО СОСТАВА:	
1. Роль и место фронта в стратегической операции на ТДВ, армии - в наступательной операции фронта..	6
2. Цель наступательной операции и задачи фронта и армии.....	9
3. Размах наступательной операции и боевой состав фронта и армии .....	12
4. Способы ведения наступательной операции .....	16
5. Выбор направления главного удара и оперативное построение войск фронта и армии .....	20
II. ПОДГОТОВКА НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ФРОНТА (АРМИИ) КОАЛИЦИОННОГО СОСТАВА	
1. Принятие решения и постановка задач войскам	24
2. Планирование операции .....	30
3. Организация взаимодействия.....	35
4. Подготовка исходного района для наступления.....	43
5. Организация обеспечения боевых действий.....	45
6. Организация управления войсками.....	46
III. ВЕДЕНИЕ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ФРОНТА (АРМИИ) КОАЛИЦИОННОГО СОСТАВА	
1. Ведение наступательной операции с применением ядерного оружия.....	49
2. Ведение наступательной операции с применением обычных средств поражения .....	60
3. Переход войск к действиям с применением ядерного оружия .....	68

Подготовка и ведение наступательной операции фронта  
и армии коалиционного состава

ВВЕДЕНИЕ

В будущей войне фронтная наступательная операция является составной частью стратегической операции на континентальном ТВД, а армейская (корпусная) наступательная операция, как правило, — частью фронтной операции. Вместе с тем, при действиях на изолированных направлениях не исключается проведение самостоятельных фронтных и армейских операций.

Фронт в ходе стратегической (армия и арм. корпус в ходе фронтной) операции проводит первую и последующую операции.

Говоря о будущей войне, которую могут развязать империалисты против СССР или любой другой страны соц. содружества, следует подчеркнуть, что она будет коалиционной.

Это вытекает из ленинского положения о том, что объединенному фронту империализма должен быть противопоставлен объединенный фронт всех прогрессивных, революционных национальных и интернациональных сил.

Главной и решающей силой в антиимпериалистической борьбе является мировая система социализма, которая представляет собой содружество социалист. государств во всех областях общественной жизни, в том числе и в военной, где взаимоотношения братских армий обрели форму боевого содружества скрепленного в Европе в 1955 г. взаимными обязательствами по Варшавскому Договору.

Боевое содружество армий соц. государств не просто как военный союз между несколькими государствами и их армиями, каких история знает немало, а как качественное новое общественно-историческое явление, закономерно возникшее в результате развития мировой системы социализма, как следствие новых социально-поли-

тических и экономических отношений между равноправными социалист. странами. Такой союз социалистических государств дает возможность каждому из них сочетать свои национальные интересы и особенности с интересами стран всего социалист. содружества, строить отношения между ними на принципах пролетарского интернационализма, взаимного сотрудничества и помощи друг другу, выработать общую политическую линию и выступать единым фронтом в борьбе против империализма.

В соответствии с этими принципами состав группировок вооруженных сил социалистических государств в стратегической операции на ТВД будет иметь коалиционный характер. Наряду с фронтовыми объединениями однонационального состава будут создаваться также объединения, то есть коалиционные фронты за счет армий и авиации различной национальной принадлежности. Изучение характера и способов ведения боевых действий коалиционными группировками войск является одной из постоянных задач военной теории и практики оперативной подготовки всех братских армий.

### I. Основы наступательной операции фронта (армии) коалиционного состава.

Наступательная операция фронта (армии) коалицион. состава готовится и проводится на тех же общих принципах и положениях оперативного искусства, что и наступательная операц. фронта (армии) однонационального состава. Однако наличие в составе коалиц. фронта войск и авиации различной государственной принадлежности предопределяет ряд характерных особенностей подготовки и ведение операции и прежде всего в вопросах взаимодействия, обеспечения и управления войсками.

1. Роль и место фронта в стратегической операции на ТВД,  
армии - в наступательной операции фронта.

Современный фронт является оперативно-стратегическим объединением Вооруженных Сил. Он обладает огромной ядерной мощью, большой огневой и ударной силой и высокой маневренностью.

Наличие во фронте сил и средств самого различного предназначения позволяет ему во взаимодействии с объединениями других видов вооруж. сил и самостоятельно решать оперативно-стратегические задачи на одном стратегическом или нескольких оперативных направлениях континентального ТВД.

Следовательно, командующий и штаб фронта - это оперативно-стратегическая инстанция руководства, которая обеспечивает взаимосвязанное решение задач стратегий и оперативного искусства. Они должны уметь мыслить и оперировать стратегическими категориями, оценивать обстановку на всем театре военных действий, управлять большими массами войск и различных сил и средств на больших пространствах.

Роль фронта в стратегической операции на ТВД, то есть его участия в разгроме вооруженных сил противника, зависит от замысла этой операции, боевого состава и места фронта в построении стратегической группировки вооруженных сил, от цели фронтовой операции и содержания боевых задач фронта, масштабов применения ядерного оружия и условий взаимодействия с соседними фронтами и объединениями других видов вооруженных сил, а также от условий ТВД и других факторов.

В стратегической операции на ТВД с применением ядерного оружия, решающее поражение противнику будет наноситься ядерными

ударами на всю глубину его построения. При этом фронт, используя результаты применения стратегических ядерных сил и мощи своих ядерных и других средств поражения, будет уничтожать основные силы противостоящего противника, а действиями мотострелковых, танковых и воздушно-десантных соединений завершать разгром его войск, уцелевших от ядерных ударов и овладевать жизненно важными для противника районами и центрами на его территории.

В стратегической операции, начинающейся применением обычных средств поражения, фронт, действующий совместно и во взаимодействии с войсками соседних фронтов, с дальней авиацией, силами флота и войсками ПВО страны, явится главной силой по разгрому противостоящего противника и овладению его территорией.

Важную роль выполняет фронт и в воздушной операции по разгрому авиационной и ракетно-ядерной группировок противника, проводимой в случае начала военных действий с применением лишь обычных средств поражения. В этой операции, как показывают исследования и опыт оперативных учений, около 30% аэродромов, до 75% батарей ЗУР, значительная часть выявленных ядерных средств в полосе фронта поражается фронтовой авиацией; до 60-70% самолетов противника, уничтожаемых в полосе фронта при отражении его массированного налета, приходится на долю войск ПВО и истребительной авиации фронта.

Таким образом, фронты, занимая доминирующее положение по количеству сил и средств среди группировок других видов вооруженных сил, участвующих в стратегической операции, являются главной силой разгрома п-ка при ведении боевых действий с применением только обычных средств поражения. А в войне с применением ядерного оружия им принадлежит решающая роль в окончательном завершении

разгрома противника после ударов стратегических ядерных сил. Главную роль фронты играют также в овладении жизненно важными районами противника, поскольку только они располагают всеми необходимыми для этого силами и средствами.

Место фронта в стратегической операции на ТВД обуславливается его положением в стратегическом построении войск. С началом войны он может наступать в составе фронтов I-го оперативного эшелона или находится во II эшелоне и вводиться в сражение в ходе войны.

Действуя в составе первого эшелона, фронт может, в зависимости от замысла стратегической операции, проводить наступательную операцию на направлении главного или другого ударов, в центре или на фланге стратегической группировки войск на театре.

Фронт второго оперативного эшелона обычно выдвигается на театр из глубины и вводится в сражение на направлении главного удара для развития стратегической операции на ТВД.

Роль и место армии в наступательной операции фронта определяется ее предназначением в соответствии с замыслом командующего войсками фронта. Общевойсковая армия может использоваться на главном или других направлениях, в первом или втором эшелоне. Танковая армия, как правило, используется на направлении главного удара фронта для развития наступления в глубину разгрома резервов противника, овладения важными в оперативном отношении районами и рубежами. Вместе с тем, она не может применяться и для выполнения всех других задач, свойственных общевойсковой армии.

Армия II эшелона фронта предназначена для наращивания усилий войска и развития успеха первого эшелона, как правило, на

направлении главного удара, для замены некоторых объединений первого эшелона, понесших большие потери, а также для ведения наступления на новых направлениях, разгрома резервов противника, отражения его контрударов, овладения промежуточными оборонительными рубежами и решения других задач.

В силу специфических условий того или иного ТВД, каждая наст. операция будет иметь свои особенности в отношении ее целей и размаха, задач фронта и армии, их боевого состава и способов ведения.

## 2 Цель наступательной операции и задачи фронта и армии

Цель наступательной операции, то есть конечный результат, который необходимо достигнуть в данной конкретной операции и задачи фронта определяются Верховным Главнокомандующим, армии - командующим войсками фронта. Они обуславливаются рядом факторов и прежде всего политическими целями войны, составом и характером действий противника, а также замыслом стратегической операции на ТВД (для армии - замыслом фронтовой наступательной операции).

Конкретным содержанием цели наступательной операции фронта является разгром противостоящих группировок противника, то есть группировок ракетно-ядерных средств, сухопутных войск, тактической авиации, сил и средств ПВО, срыв мобилизационных мероприятий и овладение его территории на одном стратегическом или нескольких операционных направлениях ТВД. В некоторых случаях, в содержание цели фронтовой операции может включаться также вывод из войны отдельных государств вражеской коалиции.

Целью наступательной операции армии может быть разгром противостоящей группировки и резервов противника на всю глубину

оперативного построения группы армии и овладение важными районами и объектами, с захватом которых противник лишается основных районов базирования авиации и ракетных войск, достигается нарушение оперативной устойчивости его обороны и создаются выгодные условия для проведения последующей армейской операции.

В интересах достижения цели операции фронту и армии, как правило, определяются ближайшая и дальнейшая задачи. Кроме того, армиям первого эшелона указываются задачи в первом ядерном ударе фронта и на первые сутки операции.

Ближайшая задача фронта обычно заключается в разгроме основных оперативных группировок противника, овладение районами и объектами, с захватом которых нарушается оперативная устойчивость его обороны и создаются благоприятные условия для развития наступления. Глубина ближайшей задачи фронта может достигать 250-300 км, а иногда и более.

Дальнейшая задача фронта может состоять в завершении разгрома оперативных и ближайших стратегических резервов противника и овладения объектами и районами, с захватом которых достигается цель операции. Глубина дальнейшей задачи может составлять 350 - 450 км и более.

При наступлении фронта (армии) на приморском направлении в его задачу будет входить разгром противостоящей группировки сухопутных войск и авиации противника, овладение прибрежными зонами и островами, захват военно-морских баз и портов, организация и проведение совместно с силами союзных флотов морских десантных операций, а также противодесантной обороны побережий. При действии в горных районах большое значение будет иметь разгром отдельных группировок противника на направлениях, выходящих к ос-

новным узлам дорог, горным перевалам, проходам и другим объектам противника, овладение которыми открывает для войск выход в долины или на широкие равнины.

Содержанием ближайшей задачи армии обычно будет разгром первого оперативного эшелона противостоящей группировки противника, овладение важными районами и рубежами в оперативно-тактической глубине и создание условий для дальнейшего развития наступления. По глубине оно может составлять 100-150 км.

Дальнейшей задачей армии может быть завершение разгрома оперативных резервов противника, а также овладение районами и рубежами, с захватом которых достигается цель армейской операции. Глубина дальнейшей задачи армии может составлять 150-200 км.

Задачи армии в первом ядерном ударе фронта могут состоять в уничтожении ядерных средств противника, поражении основных, прежде всего, его танковых группировок, пунктов управления и некоторых наиболее важных объектов тыла в своей полосе наступления.

Задача армии на первые сутки операции может заключаться в разгроме соединений первого эшелона и подошедших корпусных (армейских) резервов противника, овладение рубежом на глубине до 50 км, а иногда и более.

Цель<sup>и</sup> задачи наступательной операции устанавливаются единично для ведения ее как с применением ядерного оружия, так и с применением только обычных средств поражения. Это обуславливается прежде всего единством цели и задач стратегической операции, одним и тем же составом фронта (армии) и противостоящих сил противника, которые необходимо разгромить, а также и тем, что трудно заранее с достаточной достоверностью предвидеть, с применением какого оружия начнется и будет проводиться операция.

### 3. Размах наступательной операции и боевой состав фронта и армии

Каждая конкретная операция будет отличаться от другой своим размахом. В современных условиях размах наступательной операции коалиционного фронта (армии), как фронта (армии одностороннего состава, применительно к западному ТВД может характеризоваться следующими показателями: глубина фронтовой операции 600–800 км, а армейской 300–400 км, а армии от 60 + 80 до 100 км; средний темп наступления войск – до 50 км в сутки. Продолжительность наступательной операции может составлять: для фронта 12–16 суток и более, для армии 5–7 суток и более.

На других театрах показатели размаха могут иметь значительные отклонения от приведенных выше.

В соответствии с целью операции и характером задач на каждую операцию определяется состав фронта и армии.

Сложившаяся в настоящее время военно-политическая обстановка и группировка сил государств-участников Варшавского Договора предопределяют возможность создания коалиционного фронта за счет армии (ак) и авиации нескольких союзных стран. Однако, как показывают опыт Великой отечественной войны и практика учений войск Объединенных Вооруженных Сил Варшавского Договора, наличие во фронте войск и сил нескольких стран значительно усложняет централизованное управление ими, а также решение вопросов взаимодействия и управления. Поэтому создавать объединенный фронт наиболее целесообразно за счет войск или сил не более, чем двух союзных стран. Создавать же армии из соединений разной национальной принадлежности вряд ли целесообразно, хотя оперативное подчинение на какой-то

срок соединения и даже частей, особенно авиации, родов войск и специальных войск фронтового (армейского) комплекта одной национальной армии другой исключать нельзя.

Войска союзной армии могут включаться в состав коалиционного фронта (армии) до начала, с началом и в ходе операции.

Всего фронт может иметь в своем составе 3-5 армий, (до 20-25 ТД и МСД) различной национальной принадлежности, объединенные военно-воздушные силы (возд.армию), 1-2 Ф Рак. и 1-2 Зен.Рак. бригады, 1-2 арт. дивизии, 1-2 истр. ПТ бригады, 2-4 Зенитн.Рак. Полка; 1 Зен.Арт. Дивизии и фронтовые соединения и части спец. войск - также из состава армии различных стран. Фронту может быть выделено воздушно-десантн. соединение для использования его в качестве оперативного воздушного десанта.

Количество и мощности ядерных боеприпасов, выделяемых на операцию фронта (армии), а также данные о объектах, поражаемых в полосе фронта стратегическими ядерными силами, определяется: для советских войск - Генеральным штабом ВС СССР, а для войск (фронт и армий) - союзных стран - их национальным командованием по согласованию с ВГК ВС СССР.

При оценке состава и боевых возможностей коалиционного фронта необходимо иметь в виду, что войска всех союзных армий Варшавского Договора имеют сейчас примерно одинаковую организационную структуру, а в обучении и воспитании личного состава руководствуются едиными целями и методами. Вместе с тем следует учитывать боевые традиции, особенности и обычаи национальной армии, а также специфику ее подготовки к действиям в определенных условиях.

Фронт указанного выше состава способен создавать сильные ударные группировки на важнейших направлениях, осуществлять эффективное ядерное и огневое поражение противника и вести наступление с решительными целями, на значительную глубину и в высоких темпах.

Оснащение фронта средствами применения ядерного оружия в массовом количестве позволяет ему осуществлять разгром крупных группировок противника в короткие сроки. Например, к нанесению первого ядерного удара он может привлечь до 300-450 различных носителей.

Конкретное же количество поражаемых объектов п-ка будет зависеть от количества отпущенных ядерных боеприпасов на операцию и ее замысла.

Высокой эффективностью обладают и обычные виды оружия. Это выражается прежде всего в их огневой мощи, дальности, точности стрельбы, технической надежности и маневренности.

Оперативные плотности сил и средств в полосе фронта указанного выше состава могут быть следующими: одна МСД (ТД) -- на 15-20 км, танков -- 12-20, орудий и минометов 10-15 на 1 км фронта. При этом на участках прорыва, общей шириной 20-25 км, могут быть созданы тактические плотности в пределах 100-110 орудий и 40-75 танков на 1 км фронта. Достигаемые плотности, по расчетам, обеспечивают необходимое превосходство над противником и успешное решение задач даже без применения ядерного оружия.

Общевойсковая армия в своем составе может иметь 5-6 дивизий (из них 1-2 танковые), армейскую ракетную бригаду, артиллерийские, зенитные ракетные и зенитные артиллерийские соединения

и части, части (подразделения) армейской авиации и специальных войск.

В армии указанного состава (без учета средств усиления) может быть 32-36 пусковых установок (в т.ч. 12 установок оперативно-тактических ракет), 1250-1600 танков, 600-700 боевых машин пехоты, 1000-1250 орудий и минометов, 400-500 единиц ПТУРС и ПГА (без учета ПТУРС на БМП) - 600-700 и более установок зенитно-ракетных средств, 42 боевых вертолетов. Это больше, чем имел фронт в Великую Отечественную войну. Но дело не только в количестве. Главное в том, что современная армия обладает качественно новым оружием и именно это определяет ее свойства и возросшие боевые возможности по ведению боевых действий с решительными целями. Одним пуском своих оперативно-тактических и тактических ракет в ядерном оружии армия может надежно поразить до трех дивизий противника. Общий вес огневого залпа ее общих средств поражения увеличился в 10 раз, а возможности по борьбе с авиацией примерно в 60-80 раз.

В результате оснащения войск фронта и армии в больших количествах современными видами оружия и боевой техники их наступательные операции, как и операции объединений одностационального состава, будут характеризоваться: решительностью целей и большим пространственным размахом; высокоманевренностью и напряженностью боевых действий на земле и в воздухе; разнообразием применяемых способов разгрома противника; постоянной борьбой за инициативу и укрепление противника в действиях; большим расходом материальных средств и необходимостью быстрого восстановления массовых потерь в живой силе, вооружении и боевой технике. Наступление будет вестись по отдельным направлениям, одновременно на различной глубине взаимного вклинения противодействующих сторон и носить очаговый

характер. Все это должно всесторонне учитываться при определении способа ведения операции и решении других вопросов ее подготовки.

#### 4 Способы ведения наступательной операции.

Под способом ведения операции понимается определенный порядок применения сил и средств фронта (армии) для достижения ее целей. Он составляет основное содержание (идею) замысла командующего на операцию. Поэтому выбор оптимального способа ведения операции, то есть такого способа, когда силы и средства фронта (армии, в конкретной обстановке используются с наибольшей эффективностью, предопределяет целесообразность решения в целом и успех операции.

Иногда приходится <sup>в</sup>встречаться с фактами, когда занятие - "Способы ведения операции" отождествляется с другим понятием - "Способы разгрома группировок противника". Это однопорядковое, но не одинаковые понятия и отождествлять их ни каким образом не следует.

Под способом разгрома группировок принято понимать также порядок применения сил и средств фронта (армии), но для выполнения только отдельных (промежуточных или очередных) задач операции на определенном направлении (направлениях) в соответствии с избранным способом ведения операции. Избранный способ разгрома группировки противника составляет основное содержание (идею) замысла решения командующего на разгром определенной группировки противника с началом операции или в ходе ее ведения.

Не трудно заметить, что способы ведения операции и способы разгрома группировок противника взаимосвязаны, поскольку и один и другие обуславливают порядок применения одних и тех же сил и средств в операции для выполнения поставленных в ней задач и целей.

Но при этом следует подчеркнуть, что избранный способ ведения операции имеет определяющее значение при выборе способов разгрома группировки противника. Способы разгрома группировок п-ка должны в своей совокупности приводить к выполнению способа ведения операции, то есть достижение конечных целей.

Для этого чтобы избрать оптимальный способ ведения операции или способ разгрома группировки противника, необходимо иметь исходить из замысла стратегической (фронтальной) операции, боевых возможностей сил и средств, которыми располагает фронт (армия), боевых возможностей и вероятного характера действий п-ка, а также учитывать условия ТВД и фактор времени.

Основными способами ведения фронтальных и армейских наступательных операций как с применением, так и без применения ядерного оружия, являются:

- Во-первых, это нанесение ударов на нескольких направлениях с развитием успеха в глубину и в стороны флангов, рассеивание противника и разгрома его по частям. Применение такого способа ведения операции нарушает целостность и оперативную устойчивость группировок противника, сковывает их маневр, вынуждает противника рассредоточить усилия по направлениям, затрудняет ему выбор группировок и объектов для ядерных ударов. И в то же время он облегчает скрытность подготовки операции нашими войсками и способствует достижению внезапности.

- Другой способ ведения операции заключается в нанесении ударов по сходящимся направлениям и уничтожением основной группировки противника. Это может иметь место, например, в обстановке, когда основные силы противодействующего противника находятся в ближайшей глубине, а крупные резервы на направлении ударов на-

ших войск отсутствуют или при выгодном начертании линии фронта. Нанесение ударов по сходящимся направлениям, как показывает опыт войны и учений, является наиболее решительным способом действий по разгрому противника в наступательной операции, так как он не только обеспечивает быстрое проникновение в глубину расположения противника, окружение основной группировки его войск и изоляцию резервов, но и создает условия для расчленения и уничтожения этих сил по частям. При этом окружении и уничтожении противника, как правило, должно проводиться одновременно;

- Содержание третьего способа является нанесение удара на одном направлении и развитие успеха в глубину и в стороны флангов с отсечением основных группировок противника от остальных сил и последующим их уничтожением.

Данный способ может найти применение при наступлении на приморском направлении, в горных и других районах, где имеются естественные преграды, к которым могут быть прижаты отсекаемые группировки противника и в последующем уничтожены. Например, при ведении наступательной операции на приморском направлении может оказаться целесообразным нанесение удара из района, удаленного от морского побережья с последующим выходом войск к морю, отсечение приморской группировки противника от баз снабжения, пунктов подвоза и эвакуации войск морем, окружением и уничтожением ее самостоятельно или совместно с соседним фронтом или армией.

При соответствующих условиях возможно применение названных способов в различном сочетании в рамках одной операции. Например, выполнение ближайшей задачи может осуществляться действиями на окружение, а дальнейшей задачи - ударами на нескольких направлениях с целью рассеяния, а затем на окружение.

Важнейшей составной частью любого способа ведения операции является ядерное и огневое или только огневое поражение противника.

В зависимости от способа ведения наступательной операции и возможностей по созданию необходимого превосходства над противником в силах и средствах на избранных направлениях ударов, фронт может наносить удар на двух и более направлениях, армия — на одном-двух направлениях.

Важнейшее из этих направлений является направление главного удара. Направление других ударов выбираются в интересах главного и разгрома главной группировки противника.

При любом способе ведения наступательной операции разгром противостоящего противника с применением ядерного оружия обычно осуществляется путем одновременного поражения его основных группировок в первом ядерном ударе с завершением их уничтожения последующими ударами с применением ядерного оружия и обычных средств поражения, стремительным наступлением войск, смелым применением воздушных и морских десантов. При ведении боевых действий с использованием лишь обычных средств поражения, разгром противостоящего противника чаще всего осуществляется последовательно. При этом способе значение приобретает правильный выбор первоочередных объектов поражения, решительный разгром основных группировок первого эшелона противника и стремительное развитие достигнутого при этом успеха.

б. Выбор направления главного удара и оперативное построение войск фронта и армии.

В тесной связи с определением способа ведения наступательной операции находится выбор направления главного удара, то есть полосы местности, в которой сосредотачиваются основные усилия наступающих войск фронта и армии, а также создается и постоянной поддерживается превосходство в силах и средствах над противником.

При выборе направления главного удара необходимо стремиться, чтобы обеспечивались выгодные условия для сосредоточения, развертывания и эффективного применения войск, сил и средств; быстрый выход в районы, овладение которыми приводит к крушению обороны противника и оперативной устойчивости основных группировок его войск, а также возможность разгрома наиболее важных группировок и выполнения поставленных задач в назначенные сроки. При этом целесообразно, чтобы оно проходило по слабым местам в оперативном построении противника и выводило в последующем в тыл его главным силам. Вместе с тем в ряде случаев, особенно в условиях применения ядерного оружия, главный удар может наноситься непосредственно по основной группировке войск противника с целью ее рассеяния и разгрома по частям.

Направление главного удара определяется на всю глубину операции или только на глубину ближайшей задачи. В ходе операции оно может изменяться в зависимости от конкретно складывающейся обстановки.

Для ведения наступательной операции войска, силы и средства распределяются по направлениям, создаются группировки войск и их оперативное построение, которые должны соответство-

вать: успешное ведение боевых действий с применением и без применения ядерного оружия; сосредоточение усилий на избранных направлениях и согласованное применение родов войск и специальных войск, а также возможность быстрого маневра силами и средствами как внутри группировок, так и между ними и надежное управление войсками.

При создании ударных группировок, особенно главной ударной группировки, нежелательно перемешивание войск различной национальной принадлежности. Лучше и быстрее решаются вопросы взаимодействия, обеспечения и управления войсками внутри однородных (однонациональных) группировок.

В состав главной ударной группировки включается большая часть танковых и мотострелковых дивизий, а также соединения и части родов войск и специальных войск, воздушные, а на приморских направлениях и морские десанты. Войска, действующие на направлении главного удара поддерживаются основными силами фронтовой и армейской авиации, а также обеспечиваются действиями большей части специальных войск фронтового (армейского) подчинения.

Оперативное построение фронта в наступательной операции обычно включает первый и второй эшелоны, а при наличии сил или отсутствии второго эшелона и общевойсковой резерв. Кроме этого элементами оперативного построения являются также группировки ракетных войск, войск ПВО, фронтовой и армейской авиации, тактические воздушные (на приморском направлении, морские) десанты, армейские противотанковые резервы, подвижные отряды заграждения, группировки и резервы специальных войск, а также армейский тыл.

II

II ПОДГОТОВКА НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ФРОНТА  
(АРМИИ КОАЛИЦИОННОГО СОСТАВА)

Подготовка наступательной операции фронта (армии) коалиционного состава включает, в основном, те же мероприятия, что и однонационального фронта (армии) .

Важнейшими из них являются: принятие решения и постановка задач войскам , планирование операции, подготовка исходного района для наступления, организация и проведение политической работы; организация всех видов обеспечения и управления войсками.

Объём и порядок проведения указанных мероприятий определяются командующим в зависимости от условий подготовки операции и прежде всего от положения и состояния войск фронта и армии и поставленных им задач, действий противника, характера ТВД и других факторов. Отличие этих условий отражается на объеме, содержании и методах осуществления мероприятий по подготовке операции.

При этом наибольшее влияние, как правило, оказывает время, которым будет располагать фронт (армия) для подготовки операции.

Сражение, бой, выигрывает теперь прежде всего тот, кто упредит противника в нанесении ему ядерного и огневого поражения, в развертывании войск и осуществлении стремительного маневра.

Первые операции подготавливаются обычно заблаговременно (в мирное время). Однако к их началу обстановка может резко измениться. В связи с этим потребуются в короткие сроки заново решать часть или большинство вопросов подготовки операции. Последующие операции будут готовиться, как правило в ходе предшествующих боевых действий и зачастую без каких-либо оперативных пауз.

Поэтому в любых условиях обстановки вся деятельность командующих и штабов по подготовке операции должна отличаться высокой оперативностью и целенаправленностью, глубоким предвидением возможного развития предвоенной обстановки и хода боевых действий, а также умением выполнить весь объем работ в короткие сроки и обеспечить подчиненным войскам максимум времени на непосредственную подготовку их к боевым действиям. Всесторонняя, глубоко продуманная и тщательно проверенная подготовка операции во многом предопределяет ее успех. В этом случае необходимо помнить и руководствоваться указаниями В.И.Ленина о том что "всякое сражение включает в себя абстрактную возможность поражения и нет другого средства уменьшить эту возможность, как организованная подготовка сражения". (Ленин В. ПСС, т.6, стр. 137).

Методы работы командующих и штабов при подготовке наступательной операции определяются конкретной обстановкой и установленными сроками готовности войск к решению боевых задач.

При наличии достаточного времени работа по принятию решения, постановке войскам задач и планированию операции осуществляется последовательно как внутри каждой инстанции, так и между ними. В этом случае задачи армиям и другим войскам фронтового подчинения ставятся лишь после того, как в основном завершено планирование операции фронта, а дивизиям — после завершения планирования армейских операций и т.д.

В условиях ограниченного времени основным методом работы командующих и штабов является метод параллельной работы по подготовке операции одновременно во всех инстанциях от фронта до части.

При этом методе работы нижестоящие инстанции приступают к принятию решений и планированию на основе отдельных предварительных распоряжений старшего начальника и ведут их, не ожидая полного

завершения планирования в вышестоящих органах управления.

Как показывает опыт учений, параллельный метод работы по сравнению с последовательным позволяет в 2-3 раза сократить время, необходимое на принятие решений, разработку планов и доведение задач до войск. Поэтому, в связи с возросшим объемом задач, решаемых по подготовке операции и тенденцией сокращения времени на их выполнение, в практике оперативной подготовки все более широкое применение находит метод параллельной работы.

#### 1 Принятие решения и постановка задач войскам.

Основой для проведения всех мероприятий по подготовке операции является решение командующего. Командующий войсками фронта (армией) принимает решение на операцию единолично, опираясь на глубокое уяснение полученной задачи, указаний политического руководства и В.К.

Вооруженными Силами своей страны, на достигнутую согласованность с национальным командованием других стран коалиции о составе и порядке боевого применения их войск в операции фронта, а также на тщательном анализе обстановки. Кроме того он широко использует подготовленные штабом, начальниками родов войск, специальных войск и служб расчеты и предложения.

Решения на первые операции за союзные армии могут приниматься в генеральных штабах соответствующих союзных государств.

При уяснении задачи и оценке обстановки, наряду с другими вопросами, командующий определяет роль и место фронта (армии) в составе коалиции на ТВД, условия взаимодействия, обеспечения и управления объединениями (соединениями) союзных войск, входящих в состав фронта (армии), а также предусматривает возможные варианты взаимного переподчинения между фронтами (армиями) объеди-

нений и соединений союзных войск в ходе операции.

В решении на наступательную операцию, определяются: замысел операции, задачи войскам и основы их взаимодействия обеспечения боевых действий и управления.

Основы решения составляет замысел операции, которым определяются способ разгрома главной группировки противника, порядок его ядерного и огневого поражения, направления главного и других ударов и оперативное построение войск.

В соответствии с замыслом операции определяются задачи войскам фронта и армии. При этом содержание задач войскам, независимо от их национальной принадлежности, определяется исходя из единых оперативно-тактических нормативов.

Общевойсковой (танковой) армии первого эшелона указываются: боевой состав и средства усиления, цель операции направления главного и других ударов; ближайшая и дальнейшая задачи; задачи в первом ядерном ударе фронта и задачи на первые сутки наступления, количество выделяемых на операцию ракет, ядерных и других боеприпасов, летний ресурс фронтовой и приданной армейской авиации, выделяемый для авиационной поддержки войск; задачи соседей и разграничительные линии с ними; время готовности войск к наступлению.

Кроме того могут указываться объекты противника в полосе армии, пораженные ядерным оружием по планам старшего начальника, исходный район для наступления, порядок его занятия и оборудования; участки прорыва; продолжительность и построение атаки; плотности артиллерии; порядок организации ПВО, оперативного прикрытия и задачи по отражению возможного нападения противника.

При определении задач мотострелковой (танковой) дивизии первого эшелона указываются: средства усиления, направление наступления, ближайшая, последующая задачи и задача дня, а иногда и рубеж, который должен быть захвачен передовым отрядом, количество выделяемых ракет, ядерных и обычных боеприпасов. Кроме того, могут указываться; ориентировочная задача на следующие сутки; задача на участке в первом ядерном ударе; порядок применения в полосе дивизии ядерного оружия старшим начальником; исходный район, порядок его занятия и оборудования; участок прорыва; порядок проведения огневой подготовки и поддержки атаки; плотности артиллерии; выделяемый летний ресурс армейской авиации.

Армии (дивизии) второго эшелона указываются: боевой состав, средства усиления и порядок их переподчинения; район сосредоточения, порядок его занятия и оборудования; полоса (маршруты) выдвижения, районы (рубежи) и время ввода в сражение (бой); направление удара и возможные задачи. Кроме того может указываться количество ракет, ядерных и обычных боеприпасов, выделяемых на операцию (бой), летний ресурс фронтовой и армейской авиации, выделяемой для авиационной поддержки войск; порядок привлечения ракетных войск к первому ядерному удару фронта и артиллерии и огневому поражению противника в интересах войск первого эшелона.

Ракетным войскам фронта и армии указываются: объекты поражения в первом ядерном ударе фронта; количество и мощность применяемых ядерных боеприпасов, координаты точек прицеливания по каждому объекту, а также виды ядерных взрывов, позиционные районы, порядок их занятия и оборудования к началу операции, порядок перемещения в ходе операции и обеспечения ракетами; мероприятия по поддержанию постоянной готовности соединений и частей к нанесению ударов.

Артиллерии фронта и армии указываются: задачи по огневому поражению противника; распределение артиллерийских соединений (частей) для усиления армии (дивизии) первого и второго эшелонов, плотность артиллерии, продолжительность и построение артиллерийской подготовки атаки, порядок артиллерийской поддержки атаки и наступления войск в глубине; задачи и поражение противника при вводе в сражение второго эшелона; порядок привлечения артиллерии объединений (соединений) вторых эшелонов (резервов) к артиллерийской подготовке и поддержке атаки войск первого эшелона; количество выделяемых артиллерии боеприпасов. Кроме того, артиллерии армии определяются также состав, задачи и позиционные районы армейской артиллерийской группы и группы реактивной артиллерии.

Воздушной армии указываются: задачи решаемые в первом ядерном ударе; объекты поражения, задачи выполняемые в воздушной операции ВВС при подготовке и в ходе фронтальной операции, порядок поддержки общевойсковых и танковых армий (армейских корпусов), воздушных и морских десантов; летний ресурс и выделяемые на операцию авиационные ракеты и ядерные боеприпасы; распределение авиационных ядерных боеприпасов и летного ресурса по задачам; силы выделяемые для боевого дежурства, состав резерва самолетов-носителей ядерного оружия; организация управления авиацией и сроки готовности.

Соединениям и частям фронтовой авиации, осуществляющим авиационную поддержку общевойсковой (танковой) армии указываются: задачи в операции, порядок и объекты действий при проведении авиационной подготовки атаки, поддержки атаки и наступления войск в глубине; мероприятия по обеспечению безопасности полета авиации над боевыми порядками своих войск; сроки и порядок вызова

авиации; места развертывания пунктов управления.

Частям армейской авиации, передаваемым в оперативное подчинение командующим армиям, указываются: срок наступления в оперативное подчинение; задачи по авиационной поддержке наступления войск, десантированию тактических воздушных десантов, перевозке войск и запасов материальных средств по воздуху; выделяемый летный ресурс и распределение его по основным задачам; аэродромы (площадки) базирования; организация взаимодействия с мотострелковыми (танковыми) дивизиями; мероприятия по обеспечению боевых действий и безопасности полета над боевыми порядками своих войск; организация управления.

Бойскам ПВО указываются: какие группировки войск и объекты должны быть прикрыты с воздуха; порядок отражения ударов воздушного противника; позиционные районы и порядок их занятия и оборудования; порядок перемещения в ходе операции; взаимодействие с истребительной авиацией воздушной армии и с объединением (соединением) войск ПВО страны; состав дежурных сил; количество выделенных зенитных ракет и боеприпасов зенитной артиллерии; сроки готовности.

Воздушному десанту устанавливаются: состав, средства усиления, район и время десантирования, боевые задачи после выброски (высадки), а также указываются: исходный район для десантирования, порядок и время его занятия и оборудования; состав авиации, выделенный для осуществления и обеспечения десантирования, полоса полета десанта, порядок нанесения ядерных ударов и огневого поражения противника в полосе полета и в районе десантирования после выброски (высадки) и прикрытия его от ударов воздушного противника, организация управления.

Морскому десанту определяются: состав средства усиления, время, районы, участки, пункты и порядок высадки, ближайшая и дальнейшая задачи и время готовности. Кроме того, ему указываются: состав сил высадки, районы сосредоточения, пункты посадки и погрузки, а также распределение сил и средств десанта по эшелонам, районам, участкам и пунктам посадки (погрузки), время посадки (погрузки) на десантно-транспортные средства; объекты противника, поражаемые ядерным и обычным оружием средствами фронта, армии и флота; порядок взаимодействия и рубежи встречи с войсками фронта и армии, в интересах которых высаживается морской десант; основные объекты или пункты высадки, захватываемые воздушным десантом и рубежи соединений с ним; порядок прикрытия десанта с воздуха и моря при посадке, на переходе морем и при высадке; мероприятия по подавлению противодесантной обороны и прорыванию проходов в воде и на берегу; организация управления, опознавания и связи.

Резервам указываются: состав, районы расположения, порядок и направления (маршруты) выдвижения в ходе наступления и задачи, к выполнению которых необходимо быть готовым. ПТ резервам и ПУЗам, кроме того, указываются огневые рубежи (рубежи развертывания, минирования).

Командующий также определяет задачи политической работы и дает указания по организации и проведению партийно-политических мероприятий по морально-политической и психологической подготовке личного состава к предстоящей операции.

В своих указаниях начальнику штаба, начальникам родов войск, специальных войск и служб командующий определяет порядок планирования; мероприятия по поддержанию боевой готовности войск,

организации всестороннего обеспечения и управления войсками, а также по организации контроля за подготовкой войск к выполнению боевой задачи.

Основные вопросы решения командующего отражаются графически на карте решения с краткой пояснительной запиской, которые в основном оформляются в процессе работы командующего по принятию решения.

## 2. Планирование операции

Планирование операции начинается одновременно с принятием решения. На основе решения командующего штаб с участием начальников родов войск, специальных войск и служб, заместителя командующего по тылу, а также представителей командования союзной страны (стран), войска которых входят в состав фронта (армии), разрабатывает план операции, которым детализируется решение и устанавливаются последовательность, способы и сроки выполнения войсками задач, организация ядерного и огневого поражения противника, распределяются усилия войск и материальные средства по задачам и направлениям наступления; определяется порядок взаимодействия, мероприятия по всем видам обеспечения.

Планирование наступательной операции осуществляется по задачам. Наиболее подробно разрабатываются первый ядерный удар, действия войск на глубину ближайшей задачи и особенно на первый день наступления. Действия войск армии при выполнении ближайшей задачи обычно планируются по дням операции.

Планирование первых армейских операций и боевых действий общевойсковых соединений, авиации и сил флота союзных стран, передаваемых в коалиционный фронт, осуществляется в союзных генеральных штабах на основе указаний своего политического и военного руководства и постановленных на операцию задач.

Планирование, как творческий процесс, должно выходить из объективной оценки обстановки, точных расчетов и возможных вариантов начала операции, способов его ведения и характера действий противника и завершаться оформлением плана наступательной операции. Формы планов операции фронтов и армий сейчас едины во всех армиях стран-участниц Варшавского Договора. По опыту совместных учений, план фронтовой операции обычно разрабатывается на рабочем языке, принятом в данном коалиционном фронте и на языке (языках) союзных армий, входящих в этот фронт. План наступательных операций союзных армий, входящих в состав фронта, на рабочем языке фронта и на национальном языке армии.

План операции разрабатывается единым для действий войск как с применением ядерного, так и только обычного оружия. Это обеспечивается определением единых целей операции, направлений главного и других ударов, боевых задач, оперативного построения, а также единой системы взаимодействия, управления и обеспечения. Он состоит из ряда документов, важнейшими из которых являются: план операции на карте (как отдельный документ;) план первого ядерного удара; план боевых действий воздушной армии; план боевого применения ракетных войск и артиллерии, план ПВО, план политической работы; план взаимодействия, план по видам боевого и специального обеспечения; план оперативного прикрытия и развертывания войск фронта в исходном районе для наступления; план тылового обеспечения; план организации управления и другие документы. Количество и содержание документов, составляющих план операции, определяются в каждом случае в зависимости от обстановки.

План операции на карте представляет собой детально разработанное решение командующего войсками фронта (армией) с подроб-

ной пояснительной запиской, необходимыми расчетами обоснованиями. Поэтому он является качественно новым документом по сравнению с решением.

При отработке плана операции, графически на карте отражаются: ближайшая задача, дальнейшая задача фронта и армии и их оперативное построение в исходном положении, направления главного и других ударов, задачи, выполняемые силами и средствами старшего начальника в интересах фронта (армии); группировка войск и при выходе на рубежи ближайшей и дальнейшей задач; рубежи выхода войск армии по дням операции (на глубину ближайшей задачи); участки прорыва обороны противника; задачи и объекты применения ядерного оружия; рубеж разграничения зон нанесения ядерных ударов стратегическими и оперативно-тактическими средствами; задачи подчиненных объединений (соединений), сроки и способы их выполнения, рубежи, которые должны закрепляться в ходе операции для отражения контрударов противника и прикрытия своих ударных группировок; маршруты (полоса) выдвижения, рубежи и время ввода в сражение второго эшелона; состав, национальная принадлежность и задачи применения воздушных и морских десантов; места пунктов управления фронта и армии (соединений) к началу операции и в ходе боевых действий; задачи соседей и разграничительные линии с ними основные вопросы взаимодействия и обеспечения боевых действий.

В пояснительной записке к плану операции излагаются: выводы из оценки противника и его возможные намерения, цель и замысел операции; порядок действий войск фронта (армии) в зависимости от возможных условий начала и ведения боевых действий; боевой состав фронта (армии), наличие сроки поступления и распределения ядерных боеприпасов по задачам и между объединениями (соединени-

ями); распределение средств усиления и летного ресурса, соотношение сил и средств сторон (общее и по направлениям); плотности сил и средств на участках прорыва обороны противника; порядок прикрытия выдвижения и развертывания войск в исходном районе; порядок обеспечения безопасности войск при нанесении ядерных ударов; порядок взаимодействия войск и всестороннего обеспечения их боевых действий; наличие, поступление и распределение материальных средств, сигналы управления войсками и другие вопросы в зависимости от характера боевых задач и условий их выполнения.

Планирование первого ядерного удара включает определение его цели и задач, степени поражения каждого из объектов, необходимого количества и мощности ядерных боеприпасов, видов ядерных взрывов, наиболее выгодных носителей ядерного оружия и порядка их действий, а также установления единой нумерации объектов (целей) противника. Предусматривается также проведение мероприятий по обеспечению постоянной готовности ядерных средств и определяется порядок нанесения первого ядерного удара после определенного периода ведения операции с использованием только обычного оружия.

В связи с тем, что ядерные боеприпасы содержатся только в специальных советских ракетно-технических и авиационно-технических базах, при планировании и организации первого ядерного удара должны быть тщательно согласованы между командованием советских и союзных войск вопросы размещения, перемещения ПРТБ и порядок передачи ядерных боеприпасов.

План первого ядерного удара фронта разрабатывается группой ядерного планирования под непосредственным руководством начальника штаба фронта и оформляется на карте с пояснительной запиской и приложением графика нанесения этого удара.

План оперативного прикрытия и развертывания войск фронта (армии) в исходном районе для наступления, разрабатываемый штабом фронта и армией, обычно оформляется графический на карте масштаба 1 : 200 000 с пояснительной запиской.

На карте отражаются: пункты постоянной дислокации или районы сосредоточения по боевой тревоге соединений и штабов; исходные районы войск в соответствии с решением на операцию и оперативным построением фронта (армии), маршруты, сроки и последовательность выдвижения в них, состав и расположение сил и средств, выделенных на прикрытие, назначенные для занятия или рубежи и позиции, маршруты и сроки выхода на них; характер инженерного оборудования районов, рубежей и позиций, инженерное обеспечение выхода и развертывания войск в исходных районах, рубежи подготовки (установки) инженерных заграждений и разрушений; организация комендантской службы.

В пояснительной записке к плану могут излагаться: выводы из оценки возможного характера действий противника в период выдвижения и развертывания войск фронта (армии) по наиболее вероятным направлениям его ударов; состав и задачи сил, выделенных на прикрытие, расчет времени на их выдвижение; задачи главных сил при отражении внезапного нападения противника и расчет времени на их выдвижение и развертывание в исходном районе; расчеты по инженерному обеспечению выхода соединений и частей в исходный район, мероприятия по организации комендантской службы, обеспечению и управлению войсками. Кроме того, в плане предусматривается также порядок выдвижения соединений и объединений, прибывающих в состав фронта из глубины; определяются им полосы или маршруты выдвижения и районы сосредоточения.

### 3 Организация взаимодействия

Одним из важнейших мероприятий подготовки войск к выполнению задач в операции является организация взаимодействия. Без четкого согласования действий различных, по своему назначению и национальной принадлежности сил и средств, участвующих в операции, успех наступления невозможен.

Взаимодействие имеет целью обеспечить наиболее полное использование возможностей всех сил и средств для надежного ядерного и огневого поражения противника, быстрого разгрома основных его группировок и выполнения задач операции. Оно организуется по задачам, направлениям, объектам, способам действий и по времени на всю глубину операции. При этом наиболее полно и детально действия сил и средств согласуются при нанесении первого ядерного удара и на период выполнения ближайшей задачи особенно на первый день наступления.

Взаимодействие организует лично Командующий войсками фронта (армией) при всесторонней помощи со стороны штаба. Основы взаимодействия командующий определяет при принятии решения и доводит их до подчиненных при постановке задач. Более полно вопросы взаимодействия раскрываются при планировании операции и наиболее детально они отрабатываются при организации взаимодействия войск, если для этого имеется достаточное время.

При наличии времени взаимодействие может организоваться на обычных и рельефных картах, макетах местности, а для отработки наиболее важных вопросов — непосредственно на местности.

Работа по организации взаимодействия может проводиться в различной форме. В одном случае это будут конкретные указания со стороны командующего о способах действий по рубежам, объектам и времени войск, сил и средств, участвующих в совместном выпол-

нении той или иной промежуточной задачи с учетом положения и возможных действий противника в других случаях это может быть сочетание указаний командующего и докладов подчиненных командиров по тем или иным вопросам совместных действий; отдельные узловые вопросы и наиболее важные периоды взаимодействия могут обрабатываться методом КШУ.

В зависимости от обстановки и принятого метода работы к организации взаимодействия могут привлекаться одновременно все командующие (командиры) и начальники взаимодействующих войск (сил) или только действующих по направлениям ударов в операции. Иногда командующий лично может организовать взаимодействие на главном направлении, а на других направлениях поручить это своим заместителям в соответствии с утвержденным им планом.

При согласовании вопросов между союзными войсками, внутри фронта, потребуется более тесное личное общение руководящего состава взаимодействующих объединений и соединений различной национальной принадлежности в период подготовки и в ходе операции, а также оказание необходимой помощи со стороны командующего и штаба фронта, штабам всех категорий союзных войск в достижении четкого взаимодействия.

Большую помощь командующему и штабу фронта (армии) в достижении взаимодействия союзных войск могут оказать также представители и оперативные группы, высланные штабом фронта в союзные армии и штабами армии в штаб фронта. Важное значение для обеспечения тесного взаимодействия союзных войск в составе коалиционного фронта имеют: применение единых принципов управления войсками; разработка и согласование документов (планов) по взаимодействию, как на рабочем языке фронта, так и на национальных языках

входящих в его союзных армий; организация устойчивой связи взаимодействия и установление такой системы информации, которая не требовала бы много времени на переводы с одного языка на другой; введение во всех штабах союзных армий единых форм документов по управлению войсками.

Во всех случаях особое внимание обращается на то, чтобы подчиненные твердо усвоили содержание боевых задач, способы их выполнения своими и взаимодействующими войсками, силами и средствами.

В первую очередь командующий войсками фронта (армии) согласовывает: нанесение ударов ракетными войсками и фронтовой авиацией с ударами стратегических ядерных сил и средств, а на приморском направлении — сил флота, и также огонь и удары обычных средств поражения и действий наступающих войск ядерными ударами; способы действия армии (дивизии) и соединений фронтового (армейского) подчинения, соединений и частей родов войск и авиации по цели, месту и времени при совместном выполнении или поставленных задач; совместные действия войск ПВО фронта (армии) с войсками ПВО страны и соседних фронтов (сил и средств ПВО флота); мероприятия по обеспечению боевых действий войск.

Организация взаимодействий армий (дивизий) первого эшелона с ракетными войсками и авиацией на период нанесения первого ядерного удара и действий после его, командующий определяет время нанесения ядерных ударов различными силами и средствами, время и порядок огневой подготовки выдвижения и развертывания первого эшелона главных сил при переходе в наступление, а также устанавливает меры безопасности войск при нанесении ядерных ударов по противнику.

Взаимодействие между армиями (дивизиями) первого эшелона организуются прежде всего в интересах армии (дивизии), наступающих на направлении главного удара. При этом наиболее детально согласовываются: порядок развертывания в исходных районах и переходе войск в наступление, а также их совместные действия при прорыве обороны, овладении важными районами и объектами противника, разгроме его группировок во встречном сражении, при их окружении и уничтожении.

При организации взаимодействия между войсками первого и второго эшелонов согласовываются: порядок приведения РВ и А эшелона для ядерного и огневого поражения противника в интересах войск первого эшелона; объект, порядок и время нанесения ядерных ударов средствами войск первого эшелона на направлении ввода в сражение (в бой) второго эшелона; действия войск первого эшелона по обеспечению развертывания и ввода второго эшелона в сражение, способы их совместных действий при разгроме противостоящего противника - переподчинение средств усилия.

При организации взаимодействия между ракетными войсками и воздушной армией распределяются объекты поражения и согласовываются: время и последовательность нанесения ядерных ударов, виды взрывов, порядок поражения ракетными войсками объектов ПВО противника для обеспечения пролета авиации к объектам ударов, а также ведение воздушной разведки в интервалах ракетных войск.

Основными вопросами согласования при организации взаимодействия между общевойсковыми (танковыми) армиями и воздушной армией являются: использование выделенных армиям авиационных и ядерных боеприпасов и летного ресурса по задачам, объектам и времени действий; порядок и сроки передачи частей армейской авиации в оперативное подчинение командующим армиями; объекты ПВО, поражаемые или захваченные войсками в интересах обеспечения действий авиации; задачи воздушной разведки и порядок доведения полученных данных до общевойсковых штабов; порядок вызова авиации для выполнения боевых задач; задачи по обеспечению выброски (высадки) и боевых действий воздушных (морских) десантов; мероприятия по обеспечению безопасности полетов авиации над боевыми порядками и в районах применения РВ и А; сигналы и порядок взаимного опознавания целеуказанных аэродромов противника, ко-

побережья, по применению морских десантов, по изоляции сухопутных группировок противника от притока его резервов по морю.

Взаимодействие фронта с соседями организуется на основе у указаний ВГК. При этом согласовываются: порядок нанесения первого ядерного удара, а также отражения массированных налетов авиации противника; время перехода в наступление и способы решения задач по разгрому его группировок на сменных флангах; порядок использования полосы соседа для возможного маневра и удара во ~~фланг~~ фланг и тыл противника.

Подготовка войск к боевым действиям организуется и проводится в основном, по планам национальных командований с учетом характера и содержания предстоящих задач и установленного порядка взаимодействия войск в операции. Эта работа охватывает обширный комплекс мероприятий, к числу которых следует отнести прежде всего также, как повышение их боеспособности и боевой готовности; интернациональное воспитание личного состава, доведение задач до войск и практическая отработка вопросов взаимодействия во всех звеньях; организация оперативного прикрытия и развертывания войск в исходном районе для наступления; выход войск в исходный район для наступления и другие мероприятия.

Содержание и объем мероприятий по подготовке войск будут зависеть от наличия времени и условий обстановки. Однако, во всех случаях они должны осуществляться целенаправленно, с наибольшей полнотой, скрытно и в предельно короткие сроки.

Задачи до войск доводятся с расчетом предоставления им необходимого времени на подготовку в соответствии с установленными сроками готовности войск к наступлению. В первую очередь они ставятся тем объединениям и соединениям (частям), которые решают главные задачи, начинают действовать раньше других или

торые должны быть захвачены наступающими войсками.

При организации взаимодействий между силами и средствами ПВО фронта; в том числе и входящих в него союзных войск, согласовываются: их боевые порядки (базирование ИА) и задачи; порядок управления силами и средствами ПВО союзных войск; порядок взаимного оповещения о воздушном противнике и совместных действиях при отражении его ударов; порядок восстановления системы ПВО; нарушенной противником и наращивание её усилий в ходе операции.

В интересах ПВО войск фронта (армии) организуется взаимодействие также между войсками ПВО соседних, в том числе союзных, армии, армейских средств ПВО с фронтовыми и взаимодействие сил и средств ПВО фронта и армии с прикрываемыми войсками. В последнем случае согласовываются задачи сил и средств ПВО с задачами и с оперативным построением прикрываемых войск, определяется порядок перемещения сил и средств ПВО в ходе наступления.

При организации взаимодействия фронта с соединениями войск ПВС страны согласовываются: действия сил и средств ПВО в районах совместных действий и на стыках; ведение разведки; отражение первого массированного удара авиации противника; прикрытие воздушных и морских десантов; порядок наращивания сил и средств ПВО фронта в ходе операции.

При подготовке и проведении наступательной операции на приморском направлении между войсками фронта (армии) и силами флота согласовываются и уточняются порядок нанесения первого ядерного удара и отражения массированных налетов авиации противника с суши и моря, их задачи по разгрому приморских группировок противника, овладению морскими базами, портами и участками

которым требуется больше времени для подготовки.

Задачи до войск могут доводиться путем постановки их старшим начальником, лично при встрече с подчиненными или по техническим средствам связи, а также письменными боевыми документами и сигналами боевого управления. Боевые задачи до командующих /командиров/ объединенными /соединениями/ союзных войск могут доводиться через соответствующие оперативные группы. Штаб обязан найти и применить наилучший способ их доведения, решить, какие средства и каналы связи использовать чтобы задачи были доведены до исполнителей с полной надежностью и в кратчайший срок.

Оперативное прикрытие и развертывание войск фронта/армии/ в исходном районе для наступления — организуется с целью отражения возможных ударов воздушного и наземного противника, а также учитывания его воздушных десантов, диверсионно-разведывательных групп и создания благоприятных условий для организационного вступления их в войну в соответствии с замыслом операций.

Прикрытие от нападения воздушного противника осуществляет в общей системе противовоздушной обороны коалиционного фронта с привлечением войск ПВО, истребительной авиации воздушной армии, а также войск ПВО союзных страны расположенных в полосе фронта.

Прикрытие от ударов наземного противника осуществляется специально выделенными для этого войсками из основного состава фронта и из состава союзных армий от начала приведения фронта /армии/ в полную боевую готовность до вступления соединений первого эшелона в сражение. Выделенные для прикрытия войска должны быть способными остановить или задержать наступление дивизии первого эшелона противника, нанести им потери и выиграть время для выдвижения, развертывания и успешного вступления в сражение наших главных сил.

В зависимости от важности вероятных направлений ударов противника и возможного состава группировок его войск прикрытые в масштабе фронта может осуществляться несколькими способами в различном их сочетании, например, на одних направлениях — усиленными полками от каждой дивизии первого эшелона, на других — дивизиями в полном составе. Прикрытие может осуществляться также путем обороны имеющихся укрепленных районов силами их гарнизонов самостоятельно или совместно с частью сил дивизии первого эшелона.

В состав сил прикрытия выделяется также истребительно-противотанковая артиллерия, подразделения инженерных войск и предусматривается маневр противотанковыми резервами и подвижными отрядами заграждений.

Оперативное развертывание войск фронта (армии) и занятие ими исходного района для наступления может осуществляться в угрожаемый период и с началом военных действий по указанию командующего войсками фронта (армии). Выход войск в исходный район в зависимости от обстановки может осуществляться последовательно или одновременно.

#### 4 Подготовка исходного района для наступления

Большое значение в современных условиях для успешного начала и ведения операции имеет подготовка исходного района для наступления. Назначение этого района состоит в сохранении боеспособности войск на случай применения противником оружия массового поражения, обеспечении организационного начала наступательной операции и создания благоприятных условий для отражения вторжения противника. Войска, как правило, занимают этот район на короткое время, находясь в постоянной готовности к немедленным действиям по отражению возможного внезапного удара противника и переходу в наступление.

В исходном районе для наступления войск фронта (армии) обычно оборудуются: рубеж и позиции для соединений и частей оперативного прикрытия, исходные районы соединений первого эшелона и рубежи обороны для отражения внезапных ударов противника, районы сосредоточения объединений (соединений) второго эшелона и резервов, позиционные районы ракетных войск, артиллерии, войск ПВО, маршруты для выдвижения и маневра войск, транспортные коммуникации, районы расположения тыловых соединений, частей и учреждений, районы развертывания пунктов управления, а также создаются системы связи и осуществляются маскировочные мероприятия.

Для фронтовой и армейской авиации готовятся скрытые аэродромы и участки автострад, обеспечивающие быстрый взлет и посадку самолетов.

Исходные районы для соединений первого эшелона целесообразно готовить на таком удалении от государственной границы, которое исключало бы поаржение этих соединений огнем основной массы артиллерии противника и значительно снижало эффективность применения им тактических ракет. В условиях западного ТДВ это удаление может достигать 20-40 км. Для дивизии второго эшелона армии готовятся районы сосредоточения на удалении 60-100 км. Войска второго эшелона (резерва) фронта оборудуют свой районы сосредоточения на удалении 100-200 км от линии соприкосновения с противником (государственной границы).

Порядок и степень инженерного оборудования исходного района могут быть различными в зависимости от обстановки и прежде всего от способа занятия этого района войсками и имеющегося времени.

При наличии достаточного времени оборудование исходного района может начинаться заблаговременно, специально выделенными для этого войсками с привлечением всей штатной землеройной техни-

ки, завершаться - с выходом в него всех войск.

Однако, чаще всего оборудование исходного района, надо полагать, будет начинаться одновременно с занятием его войсками, в этом случае на выполнение первоочередных работ (основные работы для всех огневых средств, прикрытие цели для личного состава и сооружения на пунктах управления) всем личным составом дивизии потребуется 5-6 часов, а для полного оборудования около 4-х суток.

#### 5. Организация обеспечения боевых действий

В период подготовки операции осуществляется также ряд практических мероприятий по обеспечению боевых действий войск.

Прежде всего усиливается разведка с целью своевременного вскрытия времени возможного ядерного нападения противника и разведки (доразведки) объектов первого ядерного удара фронта.

В интересах защиты войск и объектов тыла от оружия массового поражения уточняются мероприятия по организации предупреждения и оповещения войск, обеспечению их средствами защиты.

Проводятся необходимые мероприятия по организации радио - электронной борьбы и оперативной маскировки, а также по контролю за их эффективностью.

Оперативная маскировка планируется и осуществляется в соответствии с замыслом стратегической операции на ТВД и на основе решения командующего войсками фронта.

Ее цель обычно будет состоять в том, чтобы ввести противника в заблуждение относительно истинной группировки сил и средств, характера и масштабов предстоящих действий войск фронта, замысла способов ведения операции; максимально снизить эффективность

ядерных и огневых ударов противника и сохранить боеспособность своих войск.

Большой объем работы осуществляется также по инженерному, тыловому и другим видам обеспечения. При этом следует иметь в виду, что согласно принятому в Объединенных Вооруженных Силах порядку, тыловое обеспечение союзных войск в составе коалиционного фронта может осуществляться различными способами:

- национальными органами тыла министров обороны непосредственно или через тыл фронта;
- силами и средствами фронта с последующими взаиморасчетами;
- соединением объединенного тыла фронта для централизованного обеспечения всех войск национальной принадлежности.

При любом способе обеспечения тыла командующий и штаб коалиционного фронта несет полную ответственность за охрану и оборону тыла, за размещение и перемещение тыловых частей, за своевременное оказание помощи и за управление тылом.

#### 6 Организация управления войсками.

Управление войсками (командующего фронта) коалиционного фронта организуется с таким расчетом, чтобы обеспечить эффективность использования всех союзных войск и сил в операции.

Операция управления включает: подготовку и развертывание пунктов управления в исходном районе для наступления и планирования перемещения их в ходе операции; инженерное оборудование, организацию обороны и охраны пунктов управления, линий узлов связи; обеспечение устойчивой и скрытой работы системы управления войсками, устойчивой связи и работы системы сбора и обработки данных обстановки.

Во фронте (армии) создаются: командный пункт управления /КП/, запасной командный пункт /ЗКП/ и тыловой пункт управления /ТПУ/.

Несмотря на наличие в составе фронта /армии/ объединений /соединений/ различной национальной принадлежности, его орган управления обычно будет однопациональным. Как показывает опыт Великой Отечественной войны и практика учений армий стран Варшавского Договора, на пунктах управления фронта (армии) могут находиться оперативные группы от Вооруженных Сил союзного государства, войска которого входят в его состав. Эти группы создаются с целью обеспечения более четкого руководства войсками (силами), достижения тесного и непрерывного взаимодействия с ними, а также оказания взаимной помощи в решении вопросов тылового и других видов обеспечения.

В свою очередь в штаб фронта (армии) можно также направлять в подчиненные и взаимодействующие объединения (соединения) другой национальной принадлежности, небольшие оперативные группы для выполнения ряда важных задач. Так, на учениях "Весна - 72" на группы высылаемые штабам фронта в штабы подчиненных объединений союзных армий, возлагались следующие задачи:

- контроль за точным выполнением поставленных армии задач, оказание помощи и в разработке плана армейской операции в соответствии с директивами фронта, быстрое доведение задач до соответствующих командующих и начальников родов войск и служб, организация и поддержание в связи и взаимодействии и другие.

Для обеспечения работы оперативных групп на пунктах управления фронта и армии должны быть предусмотрены рабочие места, средства связи, обслуживание и охрана.

Наличие во фронте и армии оперативных групп не заменяет основных органов управления и не освобождает от ответственности командующих и штабов фронта армии за управление войсками.

Система пунктов управления полностью разворачивается одновременно с переводом войск фронта с мирного на военное положение.

Первоначально занимаютс я заблаговременно подготовленные (защищенные) пункты управления, с которых осуществляется управление войсками в ходе развертывания и выполнения боевых задач при внезапном нападении противника.

Одновременно с развертыванием войск развертываются и по мере необходимости занимаютс я полевые подвижные пункты управления. Оставленные стационарные защитные пункты управления и их узлы связи остаются резервными или в последующем занимаютс я штабом военного округа.

Чтобы пункты управления не отставали от наступающих войск, устанавливается определенная очередность их перемещения. КП и ТПУ фронта перемещаютс я, как правило, поешелонно один раз в 2-3 суток, а ЗКП фронта перемещаютс я обычно всем составом один раз в 1-2 суток.

В армии КП может перемещатьс я всем составом одновременно или поешелонно один раз в 1-2 суток. ТПУ и ЗКП, как правило перемещаютс я всем составом одновременно один раз в 1-2 суток.

Перемещение пунктов управления фронта и армии планируетс я и осуществляется с таким расчетом, чтобы командующий не выключалс я из управления войсками и не нарушалась связь с вышестоящими: штабом, соседями и взаимодействующими штабами, а также, чтобы в период перемещения КП оставались на месте и функционировали ЗКП и ТПУ. Одновременно с пунктами управления перемещаютс я и находятся при них оперативные группировки./группы/

В целях обеспечения возможности передачи управления войсками с КП на другие пункты управления, на них готовится расчет сил и средств и необходимая документация, определяются функциональные обязанности личного состава и организуе тс я систематический обмен информацией между пунктами управления.

Таким образом, подготовка войск коалиционного фронта /армии/ к наступательной операции является исключительно сложной и трудоёмкой. Объем и содержание этой подготовки будет определяться конкретными условиями, в которых готовится наступательная операция, однако, в войска всегда и в любых условиях должны быть готовыми к выполнению боевых задач.

### III ВЕДЕНИЕ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ФРОНТА (АРМИИ) КОАЛИЦИОННОГО СОСТАВА

Наступательная операция может начаться и вестись как с применением, так и без применения ядерного оружия или же начаться обычными средствами поражения, а затем перерасти с ограниченным и неограниченным применением ядерного оружия. Переход в наступление может начаться внезапным ударом по противнику, в ходе или после завершения оперативного развертывания войск фронта (армии), а также после отражения вторжения противника. Войска могут в течении операции и преодолевать полосу обеспечения (прикрытия) противника, прорывать поспешно или заблаговременно занятый им оборонительный рубеж или же вести встречное сражение с перешедшим в наступление противником.

#### 1 Ведение наступательной операции с применением ядерного оружия

Фронтальная (армейская) наступательная операция с применением ядерного оружия начинается нанесением первого ядерного удара. При этом ядерное оружие может быть применено сразу без каких-либо ограничений - всеми боеготовыми ядерными средствами по всем категориям объектов и целей или в отдельных случаях в течение

определенного (обычно короткого) периода применения его может быть ограничено частью средств по определенным группировкам, объектам и целям противника.

Иногда первый ядерный удар фронта может начинаться только дежурными средствами. Объектами их поражения будут оперативно-тактические ядерные средства противника и системы управления ими. По мере готовности основных сил ракетных войск и авиации фронта они будут направляться на поражение главной группировки войск, средств ПВО, пунктов управления и других важных объектов противника.

Первый ядерный удар, как правило, начинается одновременным пуском ракет оперативно-тактического и тактического/нападения/ назначения. В случае упреждающего ядерного нападения противника пуски могут производиться по мере готовности боевых средств. В след за ударами ракетных войск с минимальным разрывом по времени наносятся ядерные удары самолетами носителями фронтовой авиации. При этом часть из них может перенацеливаться на новые объекты и цели, по которым запланированные удары ракет не состоялись.

Осуществляя руководство первым ядерным ударом, командующий войсками фронта принимает меры для быстрого определения его результатов. С учетом добытых данных и сложившейся обстановки принимаются решения на нанесение следующих ядерных ударов по пораженным и вновь выявленным важным объектам и целям противника.

Одновременно с нанесением первого ядерного удара или после его - войскам придется вести боевые действия по ослаблению и отражению ядерного нападения противника путем поражения его ядерных средств на позициях (аэродромах) ударами ракетных войск и авиации, а также уничтожением самолетов носителей и крылатых ракет противника в воздухе войсками ПВО и фронтовой истребительной авиации.

Отражение массированных налетов авиации и беспилотных средств воздушного нападения противника будет, как правило, начинаться вводом в бой истребительной авиации и ударами зенитных частей войск противовоздушной обороны фронта и страны. Силы и средства электронного подавления в этот период используются прежде всего для нарушения управления ракетно-ядерными средствами и авиацией противника с целью срыва линии ослабления его ядерного и авиационного ударов.

В результате ядерных ударов сторон резко изменится обстановка. В следствие потерь от ядерных ударов противника отдельные группировки войск могут оказаться в значительной (очереди) степени ослабленными или потерявшими боеспособность. Степень поражения войск в каждом конкретном случае будет определяться в зависимости, главным образом, от количества и мощности ядерных ударов, а также от условий их нанесения.

(Использование) Исследование, проведенных в Академии Генерального Штаба, показывает что даже при умелом осуществлении мероприятий по повышению живучести и сохранению боеспособности войск фронт может потерять от 20 до 35 своего боевого состава, а иногда и более. Боевая мощь некоторых при этом понизится на 30-45%, а потери отдельных соединений и частей могут достигать 70-80%. Наряду с этим произойдут большие изменения на местности: образуются обширные зоны радиоактивного заражения, разрушений, завалов, пожаров, затоплений и т.п. По опыту учений зонами чрезвычайно опасного и сильного радиоактивного заражения, может быть охвачено до 25% и более территории исходного района.

В такой обстановке предметом особой заботы командующего и штаба фронта (армии) является проведение комплекса мероприятий по восстановлению боеспособности войск, восполнению потерь в лю-

дях, вооружении и технике, которые должны осуществляться по принципу национальной принадлежности войск и в высоком темпе, чтобы обеспечить переход войск фронта в наступление на важнейших направлениях до завершения противником аналогических восстановительных работ.

Переход войск в наступление для завершения разгрома противостоящих группировок противника, обычно осуществляется из исходного района. Вместе с тем не исключается переход в наступление и из районов сосредоточения по боевой тревоге, а в некоторых случаях, условиях — отдельных соединений — даже непосредственно из пунктов постоянной дислокации или районов учений. Важнейшим требованием в этот период является максимальное использование результатов первого ядерного удара для незамедленного завершения разгрома противостоящего противника.

Войска, не подвергшиеся ядерным ударам, переходят в наступление немедленно вслед за первым ядерным ударом, остальные — после восстановления их боеспособности. При этом командующий войсками фронта (армии), если этого требует обстановка, уточняет свое решение и задачи войсками с учетом их состояния, степени поражения противника, возможного характера его действий, а также других условий обстановки.

В благоприятных условиях обстановки, когда в первом ядерном ударе противнику будет нанесено решающее поражение и в тоже время боеспособность войск фронта (армии) сохранится, они сразу же перейдут в наступление и смогут стремительно, по кратчайшим направлениям продвигаться, в предбоевых порядках, и даже в походных построениях в глубину расположения противника. При этом, исключительно важно, чтобы темпы продвижения наших войск опередили наращивание усилий противника и чтобы он не успел восстанавливать нарушенное взаимодействие сил и средств.

Для завершения разгрома сохранившихся группировок достаточно выделить часть сил из состава армии первого эшелона.

В этом случае, когда на отдельных направлениях или во всей полосе фронта (а) обе стороны понесут большие потери, важно предупредить противника в нанесении повторных ядерных ударов по сохранившимся ~~живым~~ группировкам, переходе в наступление боееспособными войсками, ликвидации ядерных ударов, быстром восстановлении боеспособности войск, подвергшихся ядерным ударам и использовании их для развития наступления.

Возможна и такая ситуация, когда на одних направлениях и противник понесет значительные потери, а на других у него сохранятся группировки сил и средств, способные перейти в решительное наступление. В данной обстановке все усилия должны быть направлены на быстрое нанесение массированного удара по группировке противника, перешедшей в наступление и стремительное отражение на его территорию большей части сохранившихся сил и средств с тем чтобы разгромить противника во втором сражении.

Для разгрома противника во встречном сражении необходимо действовать упреждающими, массированными ядерными и огневыми ударами ракетных войск и авиации, нанести решительное поражение его наступающим группировкам еще до того, как они войдут в соприкосновение с войсками фронта (армии). В ходе нанесения этих ударов войска должны стремительно продвигаться, с тем, чтобы в короткие сроки завершить разгром противника. При этом фронтальные удары наступающих войск по головным соединениям противника, должны считаться с ударами частью сил по флангу главной его группировки, еще до того как она будет развернута. Соединения атакующие противника, с фронта, вслед за ядерными ударами врываются в промежутки между колоннами противника, расчленяют их и уничтожают по

частям, а соединения наступающие на других направлениях, быстро обходят или охватывают главную группировку противника и ударами по одному или обоим её флангам завершают этой группировки.

Следует также иметь в виду, что в условиях массированного применения ядерного оружия во встречном сражении возможен и такой способ разгрома противника, как нанесение фронтальных рассекающих ударов на нескольких направлениях, с целью расчленения группировки противника и уничтожения ее по частям.

Войска<sup>М</sup> фронта (армии) в начале или в ходе операции нередко приходится преодолевать оборону противника.

При наступлении на противника, перешедшего к обороне, заблаговременно, войска могут сначала преодолевать полосу обеспечения (зону прикрытия) соседнюю перед оборонительным рубежом. Преодоление этой полосы обычно осуществляется передовыми отрядами. Разгром противника на основном оборонительном рубеже осуществляется нанесением ядерных и огневых ударов и последующим стремительным наступлением войск на нескольких направлениях, как правило с ходу или с подготовкой в короткие сроки.

Используя результаты ядерного и огневого поражения обороняющегося противника, а также разрыв в его оперативном построении, соединения первого эшелона с ходу атакуют противника и, избегая лобовых ударов по его уцелевшим группировкам, быстро выходят на их фланги и в тыл, дробят и уничтожают их и одновременно развивают стремительное наступление в глубину, не ввязываясь в затяжные бои.

Оставшиеся на флангах и в тылу отдельные группировки войск и очаги сопротивления противника уничтожаются выдвигающимися резервными соединениями армии и иногда фронта.

Для уничтожения этих группировок могут, при необходимости, наноситься ядерные удары боеприпасами малой мощности с учетом безопасности своих войск.

Для развития наступления и ведения его в высоких темпах усилия наступающих войск первого эшелона должны своевременно наращиваться ядерными и огневыми ударами по противнику, вводом в сражение вторых эшелонов, резервов и войск, перегруппированных в других направлениях.

Нанесение массированных групповых ядерных ударов по обороняющемуся противнику и наличие разрывов и брешей в его построении создают необходимые условия для стремительного прорыва в глубину расположения противника отдельных группировок наступающих войск и в первую очередь танков армии и танков дивизии.

Танковые армии и танковые дивизии общевойсковых армий, обладая мощной ударной силой, высокой маневренностью, большой устойчивостью от воздействия ядерного оружия, а также повышенной способностью преодолевать зоны радиоактивного заражения, разрушений и заграждений, должны ударами по флангам и тылу уцелевших группировок противника быстро завершить их разгром, уничтожить или захватить его аэродромные узлы и ракетные базы, средства ПВО, пункты управления.

Важную роль в развитии наступления будут играть также воздушные десанты. Тактические воздушные десанты будут широко применяться с задачами уничтожения средств ядерного нападения, завершения разгрома небольших группировок противника, воспрепятствования ему маневра сохранившимися силам и средствам, содействия дивизии первого эшелона в овладении узлами дорог, захвата переправ через водные преграды, а также преодоления зон радиоактивного заграждения, заграждений, в первую очередь ядерно-минных.

Оперативный воздушный десант может высаживаться для завершения разгрома группировки противника, подвергшейся ядерным ударам; захвата и уничтожения ракетно-ядерных баз; аэродромных узлов, складов и арсеналов ядерного оружия; изоляции противодействующих группировок противника от притока резервов из глубины; обладая районами переправ и содействия наступающим войскам в преодолении крупных водных преград с ходу, уничтожения пунктов управления.

Командующий войсками фронта (армией) должен координировать действия группировок войск, наступающих на самостоятельных направлениях и в отрыве от основных сил, а также высаженных десантов, поддерживать и обеспечивать их имеющимися в его распоряжении средствами.

В ходе наступления должны также своевременно приниматься меры для срыва применения противником ядерно-минных заграждений и преодоления их войсками без снижения общего темпа наступления. В этих целях ведется непрерывная разведка их и организуется захват или уничтожение (обезвреживание) специально созданными отрядами, тактическими десантными и разведывательно-диверсионными группами, а также осуществляется электронное подавление систем управления ими. В случае приведения в действие ядерно-минных заграждений, наступающие войска обходят или преодолевают их, действуя между очагами и зонами сильного радиоактивного заражения, разрушений и пожаров. Часть войск может перебрасываться через зоны заграждений и разрушений по воздуху.

Одним из эффективных способов наращивания усилий войск I-го эшелона является ввод в сражение 2-х эшелонов армии и фронта, который позволяет коренным образом изменить оперативную обстановку в пользу наступающих войск. При этом вторые эшелона армий и фронта используются преимущественно в полосах наступления своих национальных войск.

Дивизии 2-го эшелона армии обычно вводятся в бой для наращивания ударов в ходе завершения прорыва основного оборонительного рубежа для прорыва рубежей обороны и разгрома выдвигающихся резервов противника. Их вход в бой выгодно осуществлять на направлениях, обеспечивающих стремительное продвижение в глубину, выход на фланг и в тыл противостоящих группировок п-ка. При этом для достижения высоких темпов продвижения необходимо использовать разрывы и промежутки в боевых порядках п-ка, а также иметь прикрытые направления.

Армию 2-го эшелона фронта выгоднее всего вводить в сражение с завершением выполнения ближайшей задачи фронта для последующего развития операции. Но, в зависимости от обстановки, она может быть введена в сражение и при выполнении ближайшей задачи. Ввод в сражение обычно осуществляется на главном направлении в полосе одной или на стыке 2-х армий, в образовавшийся разрыв между армиями 1-го эшелона фронта или же на участках слабо прикрытых войсками противника. Однако возможно использование ее и для развития наступления на новых (других) направлениях в интересах быстрого достижения цели операции.

Перед вводом 2-го эшелона в сражение (в бой) командующий войсками фронта (армии) уточняет поставленную ему задачу, средства усиления, время, рубежи и направления ввода, организацию ядерного и огневого поражения противника, порядок выдвижения и развертывания войск, организацию ПВО, а также вопросы взаимодействия, обеспечения и управления, особенно когда 2-й эшелон состоит из войск другой национальной принадлежности. Одновременно он уточняет также задачи армий (дивизий) 1-го эшелона, в том числе по обеспечению ввода в сражение войск 2-го эшелона.

Первыми вслед за мощными огневыми налетами артиллерии и ударами фронтовой и армейской авиации переходят в наступление усиленные передовые отряды для разгрома противника в полосе обеспечения (зона прикрытия). Главные силы дивизий первого эшелона выдвигаются в расчлненных построениях за передовыми отрядами на таком удалении, чтобы своевременно развить их успех и в то же время избежать неоправданных потерь от огня артиллерии противника. Развертывание главных сил дивизии может осуществляться по мере необходимости в зависимости от состава и степени сопротивления противника.

В условиях, когда противник упреждает наши войска в развертывании и нанесении удара авиацией и группировкам сухопутных войск отражение наступления передовых его частей может осуществляться упорной обороной сил прикрытия при поддержке огня артиллерии и ударов фронтовой и армейской авиации. Для усиления частей прикрытия при необходимости на подготовленные позиции у государственной границы, могут выдвигаться дополнительные силы из состава дивизии I-го эшелона, которые огнем с места наносят поражение атакующим частям противника, не допускают их дальнейшего продвижения и обеспечивают организованное вступление в сражение основных сил армии (дивизии) I-го эшелона. Наступление основных сил противника отражается войсками I-го эшелона на выгодных рубежах в исходном положении.

Разгром вклинившейся группировки противника осуществляется ударом армий (дивизий) I-го эшелона, который обычно перерастает в решительное наступление. При этом для восстановления ударных группировок наших войск может потребоваться проведение частичной перегруппировки и изменение состава I-го эшелона армий за счет

тельное наступление группировок сухопутных войск. Наши войска в этом случае имеют возможность сразу же захватить инициативу и вести наступление в высоком темпе. В другом случае операция может начаться относительно одновременным нанесением сторонами массированных огневых ударов и развертыванием в приграничной полосе встречных сражений и боев или переходом в наступление на обороняющегося противника. Нельзя исключить и такой ситуации, когда наступательная операция начнется отражением массированного авиационного удара противника и вторжения его сухопутных войск (группировок) на отдельных направлениях с одновременным переходом ударных группировок фронта (армии) в наступление на других направлениях. Естественно, что различные условия начала наступательной операции потребуют применения и различных способов разгрома группировок противника.

При упреждении нашими войсками противника в развертывании и нанесении авиационного удара, переход государственной границы войсками фронта (армии) целесообразно осуществить на всех избранных направлениях одновременно с перелетом ее авиацией, выполняющей первый массированный вылет по плану воздушной операции. Однако возможен и разновременный переход в наступление по мере готовности группировок войск и с учетом других условий обстановки. Переходу в наступление обычно должна предшествовать огневая подготовка. В любом случае основные усилия войск фронта (армии) с началом боевых действий с применением только <sup>обычного</sup> оружия сосредотачиваются на поражении противника в его тактической и ближайшей оперативной глубине. Вместе с тем наносятся удары по наиболее важным группировкам войск и другим объектам в тылу противника на всю глубину его построения.

Для ввода в сражение (в бой) войскам 2-го эшелона, обычно назначается 1-2 рубежа, удаленных друг от друга на 10-30 км.

Перед вводом в сражение (в бой) обычно наносятся ядерные удары и проводится огневая подготовка. Организацией надежного ядерного и огневого поражения противостоящего противника должны быть созданы условия для успешного ввода войск в сражение (в бой) и стремительного их подавления на значительную глубину.

Ввод войск в сражение (в бой) осуществляется, как правило, с развертыванием и нанесением ударов с ходу. Введенные в сражение (в бой) войска, используя результаты ядерных ударов и огневой подготовки, наносят поражение противодействующей группировке противника и стремительно продвигаются в глубину с выходом в районы, подвергшиеся ударам стратегического ядерного оружия, войска фронта и армии завершают разгром противника, захватывают уцелевшие аэродромы, порты и военно-морские базы, склады ядерного оружия, административно-политические и промышленные центры, а также оперативно-важные районы. Районы (зоны) сильных разрушений, как правило, обходят <sup>ся</sup> или блокируются: При необходимости для действий в этих районах (зонах) используются специально выделенные соединения и части, оснащенные техникой, допускаемой длительное пребывание на зараженной местности.

## 2 Введение наступательной операции с применением обычных средств поражения.

Наступательная операция фронта (армии) с применением только обычных средств поражения может начаться в различных условиях обстановки. В случае упреждения противника в развертывании, наступательная операция может начаться нанесением массированных ударов авиацией, ракетными войсками и артиллерией и переходом в реше-

ввода в сражение их 2-х эшелонов и резервов.

Начатое наступление необходимо развивать в высоких темпах, стремительно и непрерывно с тем, чтобы не дать противнику возможности принять контрмеры и создать организованную оборону. Это достигается: своевременным применением всех видов обычных средств поражения; упреждением противника в наращивании усилий и поддержанием превосходства над ним на важнейших направлениях; своевременным и организованным вводом в сражение 2-х эшелонов и резервов; умелой организацией боевых действий по овладению оборонительными рубежами и позициями противника преимущественно с ходу; захватом важных объектов и районов в тылу противника воздушными, а на приморских направлениях — и морскими десантами; надежным прикрытием войск от ударов авиации противника; четким взаимодействием сил и средств; быстрым и умелым преодолением (форсированием водных преград и участков заражений; ведением активной разведки, воесторонним обеспечением войск в операции, надежным и бесперебойным управлением войсками.

Прорыв обороны противника. В наступательной операции с применением обычных средств войска фронта (армии) могут встретиться с необходимостью прорыва обороны противника как на передовом, так и на промежуточных рубежах в глубине.

Для разгрома группировок противника, перешедших к обороне, необходимо создавать подавляющее превосходство над ним в силах и средствах на избранных направлениях ударов.

Потребность войск в артиллерии для обеспечения прорыва определяется, исходя из количества и характера целей противника, подлежащих одновременному поражению в период артиллерийской подготовки, ширины участка прорыва и норм привлечения орудий для

поражения одной цели. Расчеты показывают, что для огневого поражения противника на участке прорыва обороны может потребоваться от 90 до 130 орудий, установок ракетной артиллерии и минометов на 1 км фронта.

При определении направлений и ширины участков прорыва следует исходить из боевых возможностей соединений и частей и средств их усиления по созданию необходимых плотностей войск для осуществления прорыва обороны противника с учетом постоянной угрозы применения средств массового поражения со стороны противника.

Фронт, как правило, прорывает оборону на нескольких участках, армия — на 1-2 участках. Ширина каждого участка прорыва может достигать 8-12 км и более.

В том случае общая ширина участка прорыва на направлении главного удара фронта, наносимого смежными флангами 2-х армий, будет не менее 20-25 км. Такая ширина участков прорыва вполне обеспечивает ввод свежих сил для его развития.

В зависимости от характера и степени подготовленности обороны противника прорыв её может осуществляться либо с ходу, то есть сначала передовыми отрядами во взаимодействии с тактическими воздушными десантами, а затем и главными силами, либо главными силами дивизий 1-го эшелона после подготовки в короткие сроки, а иногда и с планомерной подготовки.

Прорыв обычно начинается проведением огневой подготовки. Ее продолжительность и построение зависят от характера обороны противника; наличия сил и средств, необходимых для надежного поражения. Она должна быть возможно короткой, мощной и внезапной. При этом ракетные войска и артиллерия уничтожают средства ядерного нападения противника, его артиллерию, противотанковые средства, живую силу и огневые средства в опорных пунктах и узлах

обороны на переднем крае и в ближайшей глубине, средства ПВО, основные ПУ и другие объекты. Фронтальная авиация уничтожает средства ядерного нападения противника, наносит поражение его наиболее важным группировкам войск в тактической и ближайшей оперативной глубине, резервом, уничтожает ПУ и другие объекты, расположенные вне зоны досягаемости огня артиллерии. Армейская авиация также участвует в огневой подготовке, поражая главным образом противотанковые средства противника на переднем крае и в ближайшей глубине за ним.

В ходе огневой подготовки мотострелковые и танковые дивизии I-го эшелона выдвигаются и развертываются в боевой порядок для атаки. Атака противника должна проводиться стремительно, в высоком темпе.

Начатый прорыв развивается в глубину и в стороны флангов с целью быстрого преодоления сопротивления противника и нарушения целостности его фронта. В ходе прорыва следует ударами авиации, огнем артиллерии, выброской воздушных десантов и дерзкими стремительными действиями мотострелковых и танковых войск, срывать все попытки противника задержать продвижение наступающих войск в глубину вражеской обороны. Специально выделенными соединениями (частями) необходимо наносить удары в сторону флангов, сматывать его оборону и расширять участки прорыва.

После прорыва обороны в целях развития наступления должны быть приняты необходимые меры для наращивания усилий войск на основных направлениях и для продвижения войск, особенно танковой армии и танковых дивизий, в более высоких темпах, чтобы срывать попытки противника организовать оборону на последующих рубежах или предпринять активные действия против наступающих войск.

Удары авиации нацеливаются на поражение ядерных средств, сопротивляющихся группировок противника, ПУ, авиации и резервов. Наступающие войска должны как можно быстрее выходить в районы расположения ядерных средств противника, его аэродромов и других важных объектов.

Так же, как и при действиях с применением ядерного оружия, при развитии наступления в условиях применения только обычных средств поражения исключительно важную роль будут играть воздушные десанты различного назначения. Захватывая важные объекты и районы в тылу п-ка, действуя смело и решительно, они будут содействовать успешному наступлению главных группировок войск.

Наиболее решительным способом действий по разгрому противника при ведении наступления без применения ядерного оружия является окружение и уничтожение основной группировки его войск.

Великая отечественная война дала целый ряд блестящих примеров ведения наступательной операции, когда окружение и уничтожение оперативных группировок п-ка достигалось силами одного фронта. Так, в 1944 году войсками правого крыла I-го Белорусского фронта в Бобруйской операции была окружена и уничтожена группировка в составе шести немецко-фашистских дивизий; в июле того же года в Львовско-Сандомирской операции I-го Украинского фронта окружено и уничтожено западнее Броды около 5-6 дивизий противника; в 1945 году в ходе Висло-Одерской операции войсками I-го Белорусского фронта была окружена и разгромлена познаньская группировка численностью свыше 60 тысяч человек.

Современный фронт в наступательной операции без применения ядерного оружия по своим боевым возможностям может самостоятельно окружить и уничтожить 2-3 армейских корпуса п-ка, а при благопри-

ятных условиях — и более крупную оперативную группировку.

Окружение заключается в оперативной и тактической изоляции п-ка от других сил и тыла, перехвате коммуникации, а при необходимости — в создании сплошного внутреннего фронта с одновременным образованием активно действующего внешнего фронта и с блокированием окруженного противника с воздуха, а на приморском направлении — и с моря.

В целях окружения и уничтожения противника необходимо: наносить мощные удары по его флангам; танковыми соединениями прорываться в глубину оперативного построения противостоящей группировки; захватить и прочно удерживать важные узлы дорог, переправы и узости на путях отхода противника и подхода его резервов, а также развивать наступление на внешнем фронте в высоких темпах.

В целях быстрого и полного разгрома окружаемого п-ка его уничтожение должно начинаться и вестись одновременно с завершением окружения и развитием наступления на внешнем фронте. Иначе говоря, окружение и уничтожение группировки противника должны составлять единый процесс.

Ликвидация окруженного противника проводится с предельным напряжением сил путем одновременного или последовательного нанесения по нему мощных огневых ударов в сочетании с решительным наступлением войск с разных направлений, расчленения его на отдельные изолированные группировки и разгрома их по частям или пленения.

При различной национальной принадлежности войск, выполняющих маневр на окружение и уничтожение окруженного противника, а также при совместном решении других задач, штабы фронта и армий должны особенно тщательно контролировать знание войсками установленных сигналов взаимодействия и опознавания. Весь личный состав

коалиционной группировки обязан знать опознавательные знаки, форму одежды, внешние отличительные признаки вооружения и боевой техники союзных войск .

Разгром резервов противника в ходе наступательной операции осуществляется ударами авиации ракетных войск и артиллерии и решительными действиями мотострелковых и танковых войск. Особое внимание уделяется воспрепятствованию их выдвижения, разворачиванию и срыву возможных контрударов.

Срыв и отражение контрударов противника достигается ударами авиации, ракетных войск и артиллерии по его контрударным группировкам, нанесением наступающими войсками фронта встречных ударов, а при неблагоприятном соотношении сил, а также при недостатке времени для осуществления маневра — временным переходом войск на участке контрудара к обороне. Измотав и обескровив контрударную группировку противника войска фронта (армии) в благоприятный момент наносит удары в её фланг и тыл, завершают её разгром и развивают наступление в заданных направлениях.

При ведении наступательной операции, особенно на Западном театре военных действий, войсками придется форсировать ряд водных преград, главным образом рек и каналов, которые противник будет широко использовать для создания оборонительных рубежей, чтобы, опираясь на них, остановить или замедлить наступление наших войск. Поэтому основное требование к организации и осуществлению форсирования заключается в том, чтобы оно не снижало темпов наступления. Для этого заблаговременно, еще до подхода к водной преграде, добываются необходимые данные о ней и о характере её обороны и проводится тщательная подготовка форсирования на основе ранее принятого и уточненного решения. Принимаются меры по предупреждению отходящих частей противника или его выдвигающихся ре-

зергов в выходе к водной преграде и овладении переправами и удобными для форсирования участками, широко используя в этих, прежде всего, передовые отряды и воздушные десанты. Одновременно с этим организуется надежное огневое поражение противника, обороняющего водную преграду и своевременное выдвижение войск и переправочных средств с тем, чтобы они могли незамедлительно, используя результаты огневого воздействия на противника и успех, достигнутый передовыми отрядами и воздушными десантами, с ходу форсировать водную преграду.

Если преодоление водной преграды с ходу не удалось, организуется ее форсирование с подготовкой в короткие сроки, а иногда и с планомерной подготовкой.

Форсирование водной преграды армиями и дивизиям назначаются участки форсирования, на которых оборудуются десантные паромы, мостовые переправы и переправы танков под водой. В зимних условиях оборудуются переправы по льду.

Перед началом форсирования водной преграды главными силами, как правило, проводится огневая подготовка, а после ее окончания — огневая поддержка форсирования и атаки на противоположном берегу. В период огневой подготовки форсирования главные силы дивизий I-го эшелона выходят к водной преграде и, используя успех передовых отрядов и воздушных десантов, с ходу форсируют её. Началом форсирования ("ч") считается момент отвала подразделений I-го эшелона от своего берега.

Преодоление водной преграды главными силами осуществляется на широком фронте в высоком темпе и при надежном прикрытие войск и переправ с воздуха. С выходом войск на противоположный берег их усилия должны быстро наращиваться, чтобы уничтожить обороняющегося противника и обеспечить безостановочное развитие наступления.

При последовательном форсировании войсками фронта (армии) нескольких водных преград устанавливается распределение войск, сил и средств на форсирование каждой преграды и планируется маневр переправочными средствами. При этом для переброски понтонных парков на очередные водные преграды могут использоваться военно-транспортная авиация и транспортно-десантные вертолеты.

Форсирование крупных водных преград (водохранилищ, морских проливов, заливов и широких устьевых участков рек может осуществляться во взаимодействии с силами военно-морского флота и речных флотилий.

### 3. Переход войск к действиям с применением ядерного оружия

Переход к применению ядерного оружия — это качественно новый опыт в ведении наступления, начавшегося с применением обычных средств поражения.

Советским Вооруженным Силам и братскими армиями стран Варшавского Договора нет необходимости первым применять ядерное оружие, так как они располагают достаточной мощью, чтобы не только отразить агрессию, но разгромить врага без ядерного оружия. Однако поскольку вероятный п-к в своих планах предусматривает применение ядерного оружия в ходе безъядерных действий, это ставит нас перед необходимостью тщательно изучать возможные условия и порядок перехода наших войск от безъядерных действий к боевым действиям и применениям ядерного оружия, чтобы быть готовыми своевременно и организованно нанести 1-й ядерный удар, сохранить боеспособность своих войск и обеспечить их стремительные действия вслед за ядерным ударом.

Продолжительность периода безъядерных действий и условия обстановки, в которых может осуществляться переход сторон к применению ядерных средств, могут быть различными. По опыту ряда учений НАТО, проведенных в последние годы, этот период колебался от нескольких часов до нескольких суток. Исходя из анализа взглядов военных руководителей и опыта учений войск НАТО, переход п-ка к применению ядерного оружия наиболее вероятен в условиях, когда создается угроза потери им важнейших рубежей и районов территории или когда его войска окажутся на грани разгрома.

При переходе к применению ядерных средств п-ка может вначале применить их в ограниченном масштабе, например, путем подрыва ядерных фугасов, нанесением ударов атомной артиллерией тактическими и оперативно-тактическими ракетами и тактической авиацией на глубину 200-300 км, а затем уже перейти к неограниченному их применению. Однако он может и сразу применить ядерные оружия в неограниченном масштабе.

Поскольку трудно заранее определить начало и масштабы применения п-ком ядерного оружия, то необходимо, чтобы войска фронта были всегда готовы к нанесению ядерного удара по нему всей своей ядерной мощью и действиям вслед за ним в любых условиях обстановки.

В этих целях непрерывно ведется разведка средств ядерного нападения и других объектов п-ка для поражения в I-м ядерном ударе, принимаются меры для своевременного вскрытия его непосредственной подготовки к применению ядерного оружия.

С получением данных о подготовке противника к нанесению удара ядерным оружием командующий войсками фронта предупреждает об этом войска и немедленно докладывает Верховному Командованию;

организует разведку целей и объектов, подлежащих поражению в первом ядерном ударе; приводит в высшие степени готовности все силы и средства применяющие ядерные боеприпасы; окончательно уточняет порядок нанесения первого ядерного удара; принимает меры для укрытия и рассредоточения войск, сил и средств, усиления прикрытия наиболее важных группировок войск, ПУ и тылов объектов от ударов противника с воздуха, повышения готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий ядерных ударов.

С установлением начала непосредственной подготовки ядерного удара противника необходимо в максимальной степени использовать обычное оружие для ослабления ядерных средств п-ка, а также по возможности увеличить темпы наступления войск, сделать внезапный и решительный рывок вперед. Внезапные удары авиации, артиллерии и стремительные прорывы наступающих войск в районы огневых позиций ядерных средств, особенно передовых и специальных отрядов, воздушных десантов и диверсионно-разведывательных групп, позволяет значительно ослабить ядерную группировку противника к моменту нанесения им I-го ядерного удара.

При организации I-го ядерного удара фронта в подобных условиях необходимо учитывать, что войска сторон к этому времени будут полностью развернуты и находиться в непосредственном соприкосновении друг с другом. Поэтому потребуется уделить внимание выбору наиболее выгодных мощностей и видов ядерных взрывов при поражении противостоящего противника и определению рубежей безопасного удаления наступающих войск от объектов поражения ядерным оружием.

Сложность и быстрота изменений обстановки в этот период, особенно в положении объектов поражения и средств применения

ядерного оружия, видимо, не всегда позволяет командующему и штабу фронта определить объекты для всех средств, привлекаемых к I-му ядерному удару. В связи с этим возникает необходимость в более широком привлечении командующих армиями и командиров дивизий к выбору объектов для своих ракетных соединений и частей, исходя из решаемых ими задач.

Бесыма важно также своевременно наделить войска на использование результатов ядерного удара и уточнить вопросы взаимодействия.

Построение I-го ядерного удара, наносимого в ходе наступательной операции, будет зависеть от наличия разведывательных данных об объектах поражения, их достоверности, от состояния готовности РВ и авиации. Во всех случаях для его проведения необходимо привлечь максимальное количество сил и средств с тем, чтобы в короткие сроки нанести решительное поражение средствам ядерного нападения п-ка, группировкам его сухопутных войск (в I-ю очередь соединениям I-го эшелона), авиации, силам и средствам ПВО и пунктам управления.

Войска, используя результаты ядерных ударов, должны развивать стремительное наступление боеспособными соединениями и частями; одновременно во фронте и армиях должны быть организованы и проведены мероприятия по восстановлению боеспособности соединений и частей, подвергшимся ядерным ударам, по ликвидации последствий применения противником ядерного оружия.

В ходе операции фронту (армии) могут переподчиняться объединения (соединения) из состава союзных войск. Это требует от командующих и штабов своевременного проведения мероприятий по организации обеспечения союзных войск и уточняющего управления ими.

В частности, сразу же может потребоваться выделение (обман) представителей и оперативных групп, выделение средств связи, высылке документов скрытого управления войсками и др. В некоторых случаях потребуются вновь организовать или восстановить взаимодействие.

X

X

X

Танков, в основном, содержание основных положений, касающихся подготовки и ведения наступательной операции фронта (армии) коалиционного состава.

Wydrukowano w 60 egz.  
Egz. nr 1-60 Bibl. Nauk OZS  
Wyk. płk Izydorek  
Druk ASG WP nr 0598/02872/WW

BIBLIOTEKA NAUKOWA ASG WP  
Archiwum Instytutu Studiów Specjalnych  
№ ewid. 041582